



Windows NTR 4.0

RUR6 対応 (ServicePack6a)

インストール手順書

本手順書は、RUR6 (ServicePack6a) を正しく適用するための手順書です。
RUR6 (ServicePack6a) のインストールは、下記の注意事項を必ず一度お読みの上、Windows NT 4.0 をインストールした後で、実施してください。

RUR6 (ServicePack6a) をインストールする前に、以下の媒体と手順書がそろっていることを確認してください。

Microsoft® Windows NT®¹ 4.0 ServicePack6a
Windows NT® 4.0 RUR6 対応 (ServicePack6a) 差分 FD (NT400-WN-006)
Windows NT® 4.0 RUR6 対応 (ServicePack6a) インストール手順書
(804-089483-053-C) (本書)

【 注意事項 】

ソフトウェアプロダクトによっては、Windows NT 4.0 ServicePack6a 環境上での動作が保証されていない場合があります。
Windows NT 4.0 ServicePack6a の適用の際には、ご利用中のソフトウェアプロダクトのご購入元に必ずご確認ください。また、適用くださるようお願いいたします。

¹ Microsoft および Windows NT は米国マイクロソフト社の登録商標です。

なお、NEC から提供しております下記ソフトウェアプロダクトにつきましては、アップデートモジュールの提供または回避策により、Windows NT 4.0 ServicePack6a に対応する予定です。

【2000/3/31 現在】

- ESMPRO/Netvisor
- WEBharmo/RDB-AT
- ESMPRO/ClientManager
- ESMPRO/PrebootManager
- CLUSTERPRO/ActiveRecoveryManager
- Oracle
- INFORMIX
- FAXport
- Backup.exec

詳細情報、最新情報、およびその他プロダクトに関する情報については、お買い上げの NEC 販売店、もしくは最寄りの NEC までお問い合わせください。

Windows NT 4.0 をインストール後に適用してください。

OS は、それぞれの装置に添付されているユーザズガイド、またはインストール補足説明書を参照してインストールしてください。

Windows NT 4.0 ServicePack6a の適用の際には、Windows NT 4.0 ServicePack6a のリリースノートを参照してインストールしてください。リリースノートを参照するには、Microsoft® Windows NT®² 4.0 ServicePack6a の CD-ROM を入れると、CD-ROM の AutoRun 機能により ntsp6.htm が表示されますので、目次の「リリースノート」をクリックしてください。

Microsoft® Windows NT® Server 4.0 Terminal Server Edition をインストールしたシステムには適用できません。

Microsoft® WindowsNT® 4.0 Option Pack をインストールする場合は、RUR6 (ServicePack6a) を適用する前に、インストールしてください。

SSE driver がインストールされている場合は、Windows NT 4.0 ServicePack6a を適用する前に SSE driver をアンインストールしてください。

システムの構成変更を行った場合には、本手順にしたがって RUR6 (ServicePack6a) を再適用してください。

² Microsoft および Windows NT は米国マイクロソフト社の登録商標です。

1 . はじめに

- (1) 装置に添付のユーザズガイド、またはインストール補足説明書にしたがって、OS をインストールしてください。
- (2) Microsoft® WindowsNT® 4.0 Option Pack をインストールする場合は、RUR6 の適用に先立って、インストールをおこなってください。

2 . RUR6 の適用

- (1) 管理者権限のあるアカウント (administrator 等) で、システムにログオンしてください。
- (2) フロッピーディスクドライブに、「NEC 差分 FD (NT400-WN-006)」を挿入してください。

ご注意!! フロッピーディスク「NEC 差分 FD (NT400-WN-006)」には、プロテクトをしないでください。

- (3) Windows NT エクスプローラ、コマンドプロンプト等から、NEC 差分 FD (NT400-WN-006)中の update.exe を実行してください。
- (4) update.exe を実行後、「しばらくお待ちください…」というメッセージに続いて、以下のダイアログが表示されますので、メッセージを確認し、[OK]ボタンを押してください。アップデートを中断するには [キャンセル]を選択してください。

日本語版アップデート媒体でシステムをアップデートします。
アップデート作業を中断するなら、[キャンセル]ボタンをクリックしてください。
継続するなら、[OK]ボタンをクリックしてください。ServicePack6a の適用後、
NEC 差分モデルを適用します。

(5) 以下のメッセージが表示されます。

Microsoft 社製 ServicePack6a CD-ROM を使用する場合は、画面指示に従って SHIFT キーを押しながら ServicePack6a の CD-ROM を CD-ROM ドライブ に挿入し、[はい] を選択してください。Web サイト等からダウンロードした ServicePack6a を使用する場合は [いいえ] を選択してください。

[はい] を選択した場合は、(7)へ、 [いいえ] を選択した場合は (6) へ進んでください。

ServicePack6a を使用してシステムのアップデートを行います。

Micorosoft 社製 CD-ROM ServicePack6a をお持ちの場合は、SHIFT キーを押しながら ServicePack6a の CD-ROM を <CD-ROM> ドライブ に挿入し、[はい(Y)] をクリックしてください。

もし CD-ROM の AutoRun 機能が働いた場合には速やかにポップアップされた画面を終了させてください。

ハードディスク上に展開された ServicePack6a を適用するなら [いいえ(N)] をクリックしてください。

(6) ServicePack6a を展開したディレクトリを要求されますので、ServicePack6a を展開したディレクトリパスを入力し、[OK] をクリックしてください。[キャンセル] をクリックすると、(4) に戻ります。

(7) ServicePack6a のインストールが始まります。

画面の指示に従って、ServicePack6a をインストールしてください。

ご注意!!

ServicePack6a インストール中に、以下のメッセージが表示される場合があります。

[ファイル名]が、以下の場合は[いいえ]を、その他の場合は、[はい]を選択してください。

「ドライブ名:WINNT¥system32¥hal.dll」

「ドライブ名:WINNT¥system32¥drivers¥aic78xx.sys」

「ドライブ名:WINNT¥system32¥drivers¥prokdd.sys」

「ドライブ名:WINNT¥system32¥drivers¥symc810.sys」

「ドライブ名:WINNT¥system32¥drivers¥el90x.sys」

[ファイル名]

コンピュータ上のこのファイルはコンピュータの製造元がインストールしました。

このファイルを置き換えますか？

ご注意!!

ServicePack6a インストール中に、以下のメッセージが表示される場合があります。

[無視] をクリックしてください。処理は続行されます。

<<重要>> [再試行]を選択しないでください。

システム プロセス - ライト プロテクト エラー

ディスクはライト プロテクトされています。ボリューム(ドライブ A: 内)のライト プロテクトを解除してください。

失敗

再試行

無視

- (8) 以下のメッセージが表示されます。[終了(X)]ボタンを押してください。
ただし、[終了(X)]ボタンを押しても、システムは再起動しません。

Windows NT 4.0 Service Pack 6 のインストールが完了しました。
Service Pack による更新を有効にするには、コンピュータを再起動する
必要があります。

⋮
⋮

- (9) NEC 差分 FD(NT400-WN-006)内のファイルのコピーが始まります。

- (10) 以下のメッセージが表示されます。[OK]ボタンを押してください。

Windows NT のアップデートを終了しました。システム中のコンポーネントの変更または、追加を行った時は、システムへのアップデートの再適用が必要です。フロッピーディスクドライブからディスクを取り出してください。アップデートされたシステムを実行するには、[コンピュータの再起動]ボタンをクリックしてください。

- (11) ドライブ A から NEC 差分 FD (NT400-WN-006)を抜き取ってください。
ServicePack6a CD-ROM を使用した場合は、CD-ROM ドライブから抜き取ってください。
- (12) [コンピュータの再起動]ボタンをクリックし、システムを再起動してください。